

## 「筆まめ Ver.25」再インストール方法 (Windows 7 用 32bit , 64bit 共通)

以下の操作は、筆まめおよびインストールされている(株)筆まめ製品すべてをアンインストール(削除)する手順です。操作を実行する際には、管理者権限を持つアカウントでパソコンにログインしてください。なお、以下の操作を行う前に、住所録ファイル(.fwa)及び文面ファイル(.fwb)などを CD やデスクトップ等にバックアップをお取りください。

### 1. 「筆まめ Ver.25」をアンインストールします

1. Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。
2. 「コントロールパネル」画面で、[プログラムと機能]を開きます。  
([プログラムと機能]の表示がない場合は、[プログラムのアンインストール]をクリックしてください。)
3. 「プログラムと機能」画面で、「筆まめ Ver.25」をクリックし、[アンインストール]をクリックします。
4. 確認メッセージが表示されますので[はい]をクリックすると、「筆まめ Ver.25」のプログラムの削除が開始されます。  
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]を選択してください。  
※アンインストールにはパソコンの環境によって時間がかかります。
5. アンインストールが完了したら、「プログラムと機能」画面に戻ります。すべての画面を閉じ、パソコンの再起動を行います。

**<重要>**「筆まめ Ver.25 イラスト個人法人電子電話帳」および「FUDEMAME 製品・サービスニュース」、筆まめの以前のバージョンなど、その他の(株)筆まめ製品がインストールされている場合は**すべてアンインストールを行ってから次の操作へ進んでください。**

### 2. Creoapp フォルダを削除します

※下記手順は OS のシステムドライブが[C:]としてご案内しております。別のドライブの場合は[C:]を置き換えて操作してください。削除するフォルダは以下の3箇所になります。

- ◆「筆まめ Ver.25」のインストール先フォルダ → C:¥Program Files¥Creoapp¥Mamew25  
※64bit 版の場合 → C:¥Program Files (x86)¥Creoapp¥Mamew25
- ◆[common files¥Creoapp]フォルダ → C:¥Program Files¥Common Files¥Creoapp  
※64bit 版の場合 → C:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Creoapp
- ◆ユーザの[筆まめ Ver.25]フォルダ → C:¥Users¥[ユーザ名]¥AppData¥Roaming¥CreoApp¥筆まめ Ver.25


1. 「筆まめ Ver.25」のインストール先フォルダを削除します。
  - 1-1. Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索]に[C:¥Program Files¥Creoapp]と入力し、[Enter]キーを押します。  
※64bit 版の場合は[C:¥Program Files (x86)¥Creoapp]と入力してください。
  - 1-2. 画面が表示されますので[Mamew25]を選択し、右クリックしてメニューから[削除]をクリックします。  
※「筆まめ Ver.25」のインストール先を変更している場合はそのフォルダを削除してください。  
上記は標準のインストール先の場合です。
2. [common files¥reoapp]フォルダを削除します。
  - 2-1. Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索]に[C:¥Program Files¥Common Files]と入力し、[Enter]キーを押します。  
※64bit 版の場合は[C:¥Program Files (x86)¥Common Files¥Creoapp]と入力してください。
  - 2-2. 画面が表示されますので[Creoapp]を選択し、右クリックしてメニューから[削除]をクリックします。
3. ユーザの[筆まめ Ver.25]フォルダを削除します。
  - 3-1. Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索]に[%appdata%¥creoapp]と入力し、[Enter]キーを押します。
  - 3-2. 画面が表示されますので[筆まめ Ver.25]を選択し、右クリックしてメニューから[削除]をクリックします。
4. 削除後、全ての画面を閉じます。

### 3. 常駐プログラムを停止します。

スタートアップに登録されずに常駐するプログラムがあります。そのようなプログラムの停止を行います。タスクバーの一番右側(時計の隣)に表示されているアイコンの上で右クリックして[使用停止]としたり、アイコンをダブルクリックし[Windows 起動時に実行することを中止する]を選択します。

※常駐プログラムを停止させる設定は、ソフトによって異なっていますので、詳細は各アプリケーションメーカー様へご確認ください。

※常駐プログラムを停止後にパソコンの再起動をすると、再び常駐プログラムが起動しますので、注意してください。



常駐プログラムが非表示になっている場合は、タスクバーの通知領域の横にある矢印「△」をクリックしアイコンを表示して停止してください。

### 4. Temp フォルダの中身を削除します

Temp フォルダは一時的な作業用フォルダですので、中身を削除して問題ありません。

1. Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索]ボックスに[%temp%]と半角で入力し、[Enter]キーを押します。
2. 「Temp」画面で、メニューバー[整理]-[すべて選択]をクリックします。
3. メニューバー[整理]-[削除]をクリックし、ごみ箱にすべて移動します。
4. 「Temp」画面を閉じます。

### 5. ごみ箱の中身を削除します

※ごみ箱を空にする前にごみ箱内のファイルを確認し、必要なファイルがある場合は[元に戻す]を実行してください。デスクトップ画面上のごみ箱を右クリックし、[ごみ箱を空にする]をクリックします。

### 6. 「筆まめ Ver.25」をインストールします

「筆まめ Ver.25」をインストールし、正常に動作するかご確認ください。

動作を確認したら、一度、パソコンの再起動を行ってください。

再起動を行うと、停止した常駐プログラムが起動します。

エラーなどが発生する場合は、タイミングやエラーメッセージの詳細をメモ等に記載していただき、筆まめインフォメーションセンターまでお問い合わせください。

株式会社筆まめ

<http://fudemame.net/>