

「筆まめ Ver.27」再インストール方法(Windows 8.1/8 用 32bit , 64bit 共通)

以下の操作は、筆まめおよびインストールされている(株)筆まめ製品すべてをアンインストール(削除)する手順です。操作を実行する際には、管理者権限を持つアカウントでパソコンにログインしてください。なお、以下の操作を行う前に、住所録ファイル(.fwa)及び文面ファイル(.fwb)などを CD やデスクトップ等にバックアップをお取りください。

1. 「筆まめ Ver.27」をアンインストールします

1. キーボード上の「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、[コントロールパネル]をクリックします。
もしくは、画面上でマウスポインタを画面右上(または右下)の外に出し、画面右の「歯車」マークをクリックし、[コントロールパネル]をクリックします。
2. 「コントロールパネル」画面で、[プログラムと機能]を開きます。
([プログラムと機能]の表示がない場合は、[プログラムのアンインストール]をクリックしてください。)
3. 「プログラムと機能」画面で、「筆まめ Ver.27」をクリックし、[アンインストール]をクリックします。
4. 確認メッセージが表示されますので[はい]をクリックすると、「筆まめ Ver.27」のプログラムの削除が開始されます。
※「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、[はい]を選択してください。
※アンインストールにはパソコンの環境によって時間がかかります。
5. アンインストールが完了したら、すべての画面を閉じ、パソコンを再起動します。

<重要>「FUDEMAME 製品・サービスニュース」、筆まめの以前のバージョン、以前のバージョンの「イラスト個人法人電子電話帳」など、その他の(株)筆まめ製品がインストールされている場合はすべてアンインストールを行ってから次の操作へ進んでください。

2. Creoapp フォルダを削除します

※下記手順は OS のシステムドライブが[C:]としてご案内しております。別のドライブの場合は[C:]を置き換えて操作してください。削除するフォルダは以下の3箇所になります。

- ◆「筆まめ Ver.27」のインストール先フォルダ → C:\Program Files\Creoapp\Mamew27
※64bit 版の場合 → C:\Program Files (x86)\Creoapp\Mamew27
- ◆[common files\Creoapp]フォルダ → C:\Program Files\Common Files\Creoapp
※64bit 版の場合 → C:\Program Files (x86)\Common Files\Creoapp
- ◆ユーザの[筆まめ Ver.27]フォルダ → C:\Users\[ユーザ名]\AppData\Roaming\CreoApp\筆まめ Ver.27

1. 「筆まめ Ver.27」のインストール先フォルダを削除します。
 - 1-1. キーボード上の「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
[ファイル名を指定して実行]画面の「名前」欄に[C:\Program Files\Creoapp]と入力し[Enter]キーを押します。
※64bit 版の場合は[C:\Program Files (x86)\Creoapp]と入力してください。
 - 1-2. 画面が表示されますので[Mamew27]を選択し、右クリックしてメニューから[削除]をクリックします。
※「筆まめ Ver.27」のインストール先を変更している場合はそのフォルダを削除してください。
上記は標準のインストール先の場合です。
2. [common files\Creoapp]フォルダを削除します。
 - 2-1. キーボード上の「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
[ファイル名を指定して実行]画面の「名前」欄に[C:\Program Files\Common Files]と入力し[Enter]キーを押します。
※64bit 版の場合は[C:\Program Files (x86)\Common Files\Creoapp]と入力してください。
 - 2-2. 画面が表示されますので[Creoapp]を選択し、右クリックしてメニューから[削除]をクリックします。
3. ユーザの[筆まめ Ver.27]フォルダを削除します。
 - 3-1. キーボード上の「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
[ファイル名を指定して実行]画面の「名前」欄に[%appdata%\creoapp]と入力し[Enter]キーを押します。

3-2. 画面が表示されますので[筆まめ Ver.27]を選択し、右クリックしてメニューから[削除]をクリックします。

4. 削除後、全ての画面を閉じます。


3. 常駐プログラムを停止します。

キーボード上の「Windows」キーと「D」キーを同時に押します。デスクトップの画面になります。

タスクバーの一番右側(時計の隣)に表示されているアイコンの上で右クリックして[使用停止]としたり、アイコンをダブルクリックし[Windows 起動時に実行することを中止する]を選択します。

※常駐プログラムを停止させる設定は、ソフトによって異なっていますので、詳細は各アプリケーションメーカー様へご確認ください。

※常駐プログラムを停止後にパソコンの再起動をすると、再び常駐プログラムが起動しますので、注意してください。



常駐プログラムが非表示になっている場合は、タスクバーの通知領域の横にある矢印「△」をクリックしアイコンを表示して停止してください。

4. Temp フォルダの中身を削除します

Temp フォルダは一時的な作業用フォルダですので、中身を削除して問題ありません。

1. キーボード上の「Windows」キーと「X」キーを同時に押し、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。
[ファイル名を指定して実行]画面の「名前」欄に[%temp%]と半角で入力し [Enter]キーを押します。
2. 「Temp」画面で、画面上部のメニューバーより[すべて選択]をクリックします。
3. そのまま続けて、メニューバーより[削除]をクリックし、ごみ箱にすべて移動します。
4. 「Temp」画面を閉じます。

5. ごみ箱の中身を削除します

※ごみ箱を空にする前にごみ箱内のファイルを確認し、必要なファイルがある場合は[元に戻す]を実行してください。

デスクトップ画面上のごみ箱を右クリックし、[ごみ箱を空にする]をクリックします。

※デスクトップの画面が表示されていない場合は、キーボード上の「Windows」キーと「D」キーを同時に押します。

6. 「筆まめ Ver.27」をインストールします

「筆まめ Ver.27」をインストールし、正常に動作するかご確認ください。

動作を確認したら、一度、パソコンの再起動を行ってください。

再起動を行うと、停止した常駐プログラムが起動します。

エラーなどが発生する場合は、タイミングやエラーメッセージの詳細をメモ等に記載していただき、筆まめインフォメーションセンターまでお問い合わせください。

株式会社筆まめ

<http://fudemame.net/>